

## Návod na zaevidovanie kalibrácie zariadenia v informačnom systéme TK a vyhotovenie snímok výrobného čísla zariadenia

- a) Stiahnite si do mobilného zariadenia aplikáciu mSTK. Táto aplikácia je bezplatne dostupná v App Store pre operačný systém iOS ako aj v Google Play pre operačný systém Android.
- b) V nastaveniach aplikácie si nastavte pridelený API kľúč a uložte. Toto nastavenie API kľúča je jednorazové.
- c) V nastavení používateľských účtov pridajte prideleného používateľa a zadajte vaše heslo. Toto nastavenie je takisto jednorazové.
- d) Na počítači si otvorte stránku informačného systému <https://stk.testek.sk>
- e) Prihláste sa do informačného systému svojím prideleným menom a heslom. Po prvom prihlásení Vám odporúčame zmeniť si heslo pomocou funkcie „Zmena hesla“ v menu.
- f) V menu informačného systému si otvorte „Kalibrácie zariadení“.
- g) Kliknite na ikonu zelené plus (vľavo hore).
- h) Vyplňte dátum a čas kalibrácie.
- i) Vyberte zo zoznamu STK a zariadenie, ktoré budete kalibrovať.
- j) Potvrďte registráciu kalibrácie zeleným tlačidlom.
- k) Ak budete na jednej STK kalibrovať naraz viacero zariadení, je potrebné kroky g) až j) zopakovať pre každé zariadenie zvlášť.
- l) Keď sa bude samotná kalibrácia realizovať, kliknite na tlačidlo „REALIZOVAŤ“ (vpravo na konci riadku zaregistrovaného zariadenia).
- m) Počas kalibrácie si otvorte mobilnú aplikáciu mSTK.
- n) V zozname kontrol (MOJE KONTROLY) v aplikácii mSTK uvidíte zoznam zariadení, na ktoré máte realizovanú kalibráciu.
- o) Vyberiete si v aplikácii mSTK konkrétne zariadenie a pomocou príslušnej funkcie odfoťíte výrobné číslo zariadenia. Môžete využiť funkciu „snímka stav odometra“, „snímka vin“ alebo aj „snímka iné“. Nezáleží na tom, ktorú z týchto funkcií použijete.
- p) Prenesenie snímky si môžete skontrolovať v informačnom systéme TK kliknutím na tlačidlo „Fotky“ (vpravo na konci riadku zaregistrovaného zariadenia).
- q) Pre dokončenie kalibrácie kliknite na tlačidlo „DOKONČIŤ“ (vpravo na konci riadku zaregistrovaného zariadenia).
- r) Vyplňte číslo kalibrácie (číslo certifikátu o kalibrácii) a dátum platnosti kalibrácie, taktiež môžete vložiť súbor s naskenovaným certifikátom o kalibrácii.

TESTEK, a.s.

[www.testek.sk](http://www.testek.sk)

technická služba technickej kontroly